

Transacciones

Se explican las transacciones que componen el submódulo de Activos.



Escrito por WIN Software

Transacciones

Modificar Masivamente

A esta opción se llega al sobreponer el cursor del mouse sobre el módulo de Activos y en la parte inferior del título se despliega el conjunto de transacciones disponibles que componen el submódulo de Activos.

A continuación se elige la transacción “**Modificar Masivamente**”.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración										
Activo Modificar Masivamente Actualizar contadores DashBoard Activos										
Código	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Referencia	Serial	Activo Fijo	Alias			
** FT NKR **		SG-Transito Mejoras	Patio Anexo	LVDIE2002						
** FT NPR ***		SG-Transito Mejoras	Patio Anexo	LVDIE2002						
0001 bombillo		BP-Bascula y Pesaje. KIKO	Adm.-Sistemas	Lexus	737373	727272	Bombillo			
0013673		DA-Manufactura	Adm.-Gerencia	Lexus	627272		Marasol			
001maghide033		DA-Manufactura	Area de Cirugia. Sala 1	0120	7383838		001			
001recubridora...		DA-Manufactura	Adm.-Personal	Re124	72727272		123456			
01hid		DA-Linea Agrícola	Adm.-Gerencia	82822	616161		62626			
123466		CENTRO LABORATORIOS	CLIS-P01-URGENCIAS.C...	1244						
200.232.01INT		DA-Manufactura	ASTILLERO DH	EATON MOELLER						
200.232.02INT		DA-Manufactura	ASTILLERO DH	EATON MOELLER						
2101		DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento							
210101		DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento							
2101M01		DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento							
2101M02		DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento							
2101M03		DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento							
2101M04		DA-Discos Diamantados	CLIS-P01-URGENCIAS.C...							
2101RD		DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento							
2105		DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento							
2105P1		DA-Manufactura	unidad con uno	321DE	0225					
300.303.01INT		PE-Platos de presión	FC-FUN L1.ENROLLADO	321DE	HU65ER32	23-45678	BOMBON			
3201		ALGODON	ASTX-ACABADO	EATON MOELLER	HU65ER32	23-45678	BOMBON			
3201BO		DS-Departamento Servicios	BELFAST.CARRERA 34 N...	0225	796TGIGUIT8RT786	AFCAL3201	NEGRITA			
3201PM		DA-Manufactura	UNI-Costado Oriental Inte...	0225	796TGIGUIT8RT786					
3201QM		DS-Departamento Servicios	BOG-BBL P03-DESPACHO	0225	796TGIGUIT8RT786					
3203		DS-Departamento Servicios	BOG-BBL P03-DESPACHO	0225	796TGIGUIT8RT786					
3203BO		ACABADO	BOG-BBL P03-DESPACHO	0225	796TGIGUIT8RT786					
3221		ALGODON	BASE PALANQUERO	0225	796TGIGUIT8RT786					
35900		DS-Departamento Servicios	BOG-BBL P03-DESPACHO	0225	796TGIGUIT8RT786					
35901		CO-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	0225	796TGIGUIT8RT7555	AFCAL322112	blanquita			
35901.13		CO-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	0225	796TGIGUIT8RT7555					

Imagen 20. Activos - Modificar Masivamente

Esta transacción permite cambiar masivamente el Estado, Descripción, Ubicación Física, Centro de Costos, Encargado, Comentarios, Proveedor y Fabricante, Marca, Modelo, Grupo de los registros previamente seleccionados en un filtro o subgrupo o aquellos que se encuentran en el

Visor. Para ello se debe dar clic al link en azul **Modificar Masivamente** ubicado al lado superior izquierdo de la ventana, seguidamente se muestra el conjunto de opciones de modificación masiva disponibles.

Infraestructura

Activos

Almacén

Kárdex

Programas

Solicitudes

Paros

Órdenes

Historia

Activos » Modificar Masivamente

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo

☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica

☐ Modificar Descripción

☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)

☐ Modificar Activo Padre

☐ Modificar Centro de Costo

☐ Modificar Ubicación Física

☐ Modificar Clasificación por Proceso

☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva

☐ Modificar Proveedor

☐ Modificar Fabricante

☐ Modificar Marca

☐ Modificar Modelo

☐ Modificar Tipo

☐ Modificar Encargado

☐ Modificar Estado

☐ Modificar Componente Intercambiable

☐ Modificar Ruta

☐ Modificar Grupo del Activo

☐ Modificar Comentarios

☒ Vida Útil

☐ Modificar FF Registro

☐ Modificar FF Fabricación

☐ Modificar FF Ingreso Inventario

☐ Modificar FF Instalación

☐ Modificar FF Inicio Operación

☐ Modificar FF Dado de Baja

☐ Modificar FF Adquisición

☐ Modificar Tipo Adquisición

☐ Modificar Contrato

☐ Modificar Número de Póliza

☐ Modificar FF Ingreso de Póliza

☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☒ Info. Biomédica

☐ Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización

☐ Modificar Impacto en el Proceso

☐ Modificar Clasificación por Riesgo

Win Software SAS

3 / 40



Imagen 21. *Activos - Criterios Modificación Masiva*

En la gráfica anterior, Modificar Masivamente, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos.


A continuación se describen los campos que componen esta transacción:

Modificar Solamente Este Activo: Al escoger esta opción, se ejecutan los cambios marcados (Ficha Técnica, Vida Útil e Info. Biomédica) al Activo/Equipo que se encuentre seleccionado en el visor.

Modificar Todos los Activos en el Visor: Al escoger esta opción, se ejecutan los cambios marcados (Ficha Técnica, Vida Útil e Info. Biomédica) a todos los Activos/Equipos que se encuentren en el visor.

FICHA TÉCNICA

Modificar Descripción: Se Modifica Masivamente la Descripción del o los Activos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR


☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☒ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Nueva Descripción

Imagen 22. Activos - Modificar Descripción

Modificar Referencia Externa (Proveedor): Se Modifica Masivamente la referencia externa proveedor del o los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☒ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Nueva Referencia Externa (Proveedor)

Imagen 23. Activos - Modificar Referencia Externa

Modificar Activo Padre: Se Modifica Masivamente el Activo/Equipo Padre de los registros que están previamente seleccionados en el visor. Al seleccionar el Activo Padre, se asigna automáticamente el Centro de Costo y la Ubicación Física asociados al Activo Padre seleccionado.

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. A blue button labeled 'MODIFICAR' is visible. The main content area has two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Below the radio buttons, there is a list of checkboxes for various modification options. The 'Ficha Técnica' checkbox is checked. Under 'Ficha Técnica', the 'Modificar Activo Padre' checkbox is checked, and the 'Nuevo Activo Padre' field is set to '0013673'. The 'Modificar Centro de Costo' checkbox is also checked, and the 'Nuevo Centro de Costo' dropdown is set to '0104'. The 'Modificar Ubicación Física' checkbox is checked, and the 'Ubicación Física Actual' dropdown is set to 'Patio Anexo'. The 'Nueva Ubicación Física' dropdown is set to 'Adm.-Gerencia'. The 'OT Asociada' field is empty. Other checkboxes like 'Modificar Descripción', 'Modificar Referencia Externa (Proveedor)', 'Modificar Clasificación por Proceso', 'Modificar Confiabilidad Subjetiva', and 'Modificar Proveedor' are unchecked.

Imagen 24. Activos - Modificar Activo Padre

Modificar Centro de Costo: Se Modifica Masivamente el Centro de Costo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. A blue button labeled 'MODIFICAR' is visible. The main content area has two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Below the radio buttons, there is a list of checkboxes for various modification options. The 'Ficha Técnica' checkbox is checked. Under 'Ficha Técnica', the 'Modificar Centro de Costo' checkbox is checked, and the 'Nuevo Centro de Costo' dropdown is set to '0104'. Other checkboxes like 'Modificar Descripción', 'Modificar Referencia Externa (Proveedor)', 'Modificar Activo Padre', 'Modificar Ubicación Física', 'Modificar Clasificación por Proceso', 'Modificar Confiabilidad Subjetiva', 'Modificar Proveedor', 'Modificar Fabricante', 'Modificar Marca', 'Modificar Modelo', 'Modificar Tipo', 'Modificar Encargado', 'Modificar Estado', and 'Modificar Componente Intercambiable' are unchecked.

Imagen 25. Activos - Modificar Centro de Costo

Modificar Ubicación Física: Se Modifica Masivamente la Ubicación Física de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (548)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☒ Modificar Ubicación Física

Ubicación Física Actual
Planta del Corrugador

Nueva Ubicación Física
Adm-Co-mpr-as

OT Asociada

☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo

Imagen 26. Activos - Modificar Ubicación Física

Modificar Clasificación por Proceso: Se Modifica Masivamente la Clasificación por Proceso de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☒ Modificar Clasificación por Proceso


Nueva Clasificación por Proceso

- Fácil Reemplazo
- Clave o Crítico
- Detiene el proceso
- Fácil Reemplazo
- No afecta el proceso
- Poco uso
- Ninguno

☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 27. Activos - Modificar Clasificación por Proceso

Modificar Confiabilidad Subjetiva: Se Modifica Masivamente la Confiabilidad Subjetiva de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (548)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☒ Modificar Confiabilidad Subjetiva


Nueva Confiabilidad Subjetiva

100

☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 28. Activos - Modificar Confiabilidad Subjetiva

Modificar Proveedor: Se modifica Masivamente el Proveedor de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☒ Modificar Proveedor


Nuevo Proveedor

EUROTEX

☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 29. Activos - Modificar Proveedor

Modificar Fabricante: Se modifica Masivamente el Fabricante de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)


☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☒ Modificar Fabricante

Nuevo Fabricante
KALLEY TAIWAN

☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 30. Activos - Modificar Fabricante

Modificar Marca: Se modifica Masivamente la Marca de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)


☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☒ Modificar Marca

Nueva Marca
YORK

☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 31. Activos - Modificar Marca


Modificar Modelo: Se Modifica Masivamente el Modelo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.



The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. A blue button labeled 'MODIFICAR' is visible. The main content area has two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Below the radio buttons, there is a list of checkboxes under the heading 'Ficha Técnica'. The 'Modificar Modelo' checkbox is selected. Below this checkbox, there is a text input field labeled 'Nuevo Modelo' with the value 'Jhonson controls'. Other checkboxes in the list include 'Modificar Descripción', 'Modificar Referencia Externa (Proveedor)', 'Modificar Activo Padre', 'Modificar Centro de Costo', 'Modificar Ubicación Física', 'Modificar Clasificación por Proceso', 'Modificar Confiabilidad Subjetiva', 'Modificar Proveedor', 'Modificar Fabricante', 'Modificar Marca', 'Modificar Tipo', 'Modificar Encargado', 'Modificar Estado', and 'Modificar Componente Intercambiable'.

Imagen 32. Activos - Modificar Modelo


Modificar Tipo: Se Modifica Masivamente el Tipo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.



The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. A blue button labeled 'MODIFICAR' is visible. The main content area has two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Below the radio buttons, there is a list of checkboxes under the heading 'Ficha Técnica'. The 'Modificar Tipo' checkbox is selected. Below this checkbox, there is a text input field labeled 'Nuevo Tipo' with the value 'vapor'. Other checkboxes in the list include 'Modificar Descripción', 'Modificar Referencia Externa (Proveedor)', 'Modificar Activo Padre', 'Modificar Centro de Costo', 'Modificar Ubicación Física', 'Modificar Clasificación por Proceso', 'Modificar Confiabilidad Subjetiva', 'Modificar Proveedor', 'Modificar Fabricante', 'Modificar Marca', 'Modificar Modelo', 'Modificar Encargado', 'Modificar Estado', and 'Modificar Componente Intercambiable'.

Imagen 33. Activos - Modificar Tipo

Modificar Encargado: Se Modifica Masivamente el Encargado de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)


☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☒ Modificar Encargado

Nuevo Encargado: Alexander Cabrera F
 FF: 14/01/2022

☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 34. Activos - Modificar Encargado

Modificar Estado: Se Modifica Masivamente el estado Activo – Inactivo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☒ Modificar Estado

Nuevo Estado: A - En Operación

☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 35. Activos - Modificar Estado

Modificar Componente Intercambiable: Se Modifica Masivamente el Componente Intercambiable de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. A blue button labeled 'MODIFICAR' is visible. The main content area has two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Below the radio buttons, there is a list of checkboxes for various modification options. The 'Ficha Técnica' checkbox is checked, and the 'Modificar Componente Intercambiable' checkbox is also checked. At the bottom, there is a toggle switch for 'Componente Intercambiable' set to 'No'.

Imagen 36. Activos - Modificar Modificar Componente Intercambiable

Modificar Ruta: Se Modifica Masivamente la Ruta de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. The 'Modificar Ruta' checkbox is checked. A dropdown menu for 'Nueva Ruta' is open, showing options: 'No', 'Lubricación', 'Inspección / Mantenimiento', 'Limpieza', and 'Otro'. The 'No' option is highlighted. The window also shows the 'MODIFICAR' button and the 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' radio button selected.

Imagen 37. Activos - Modificar Ruta

Modificar Grupo del Activo: Se Modifica Masivamente el grupo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.




Imagen 38. Activos - Modificar Grupo del Activo

Modificar Comentarios: Se Modifican Masivamente los Comentarios, que están previamente seleccionados en el visor

Infraestructura

Activos

Almacén

Kárdex

Programas

Solicitudes

Paros

Órdenes

Historia

Activos » Modificar Masivamente

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo

☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica

☐ Modificar Descripción

☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)

☐ Modificar Activo Padre

☐ Modificar Centro de Costo

☐ Modificar Ubicación Física

☐ Modificar Clasificación por Proceso

☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva

☐ Modificar Proveedor

☐ Modificar Fabricante

☐ Modificar Marca

☐ Modificar Modelo

☐ Modificar Tipo

☐ Modificar Encargado

☐ Modificar Estado

☐ Modificar Componente Intercambiable

☐ Modificar Ruta

☐ Modificar Grupo del Activo

☒ Modificar Comentarios

Nuevo Comentario

Use medidas de seguridad

☐ Vida Útil

☐ Info. Biomédica


Imagen 39. Activos - Modificar Comentarios

VIDA ÚTIL

Modificar FF Registro: Se Modifica Masivamente la fecha de registro ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Imagen 40. Activos - Modificar FF Registro

Modificar FF Fabricación: Modifica Masivamente la fecha de fabricación ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR


☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil
☐ Modificar FF Registro
☒ Modificar FF Fabricación
 Nueva FF Fabricación
 05/04/2021

☐ Modificar FF Ingreso Inventario
☐ Modificar FF Instalación
☐ Modificar FF Inicio Operación
☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☐ Modificar FF Retiro de Póliza
☐ Info. Biomédica

Imagen 41. Activos - Modificar FF Fabricación

Modificar FF Ingreso Inventario: Se Modifica Masivamente la fecha de ingreso al inventario ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR


☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil
☐ Modificar FF Registro
☐ Modificar FF Fabricación
☒ Modificar FF Ingreso Inventario
 Nueva FF Ingreso Inventario
 31/12/2021

☐ Modificar FF Instalación
☐ Modificar FF Inicio Operación
☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☐ Modificar FF Retiro de Póliza
☐ Info. Biomédica

Imagen 42. Activos - Modificar FF Ingreso Inventario

Modificar FF Instalación: Se Modifica Masivamente la fecha de instalación ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☒ Modificar FF Instalación


Nueva FF Instalación
08/01/2022

☐ Modificar FF Inicio Operación
☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 43. Activos - Modificar FF Ingreso Inventario

Modificar FF Inicio Operación: Se Modifica Masivamente la fecha de inicio de operación ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☒ Modificar FF Inicio Operación


Nueva FF Inicio Operación
12/01/2022

☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 44. Activos - Modificar FF Inicio Operación

Modificar FF Dado de Baja: Se Modifica Masivamente la fecha de dada de baja en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil


- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☒ Modificar FF Dado de Baja

Nueva FF Dado de Baja
01/01/2020
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☐ Modificar Contrato
- ☐ Modificar Número de Póliza
- ☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
- ☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 45. Activos - Modificar FF Dado de Baja

Modificar FF Adquisición: Se Modifica Masivamente la fecha de adquisición ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☒ Modificar FF Adquisición

Nueva FF Adquisición
20/12/2021
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☐ Modificar Contrato
- ☐ Modificar Número de Póliza
- ☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
- ☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 46. Activos - Modificar FF Adquisición

Modificar Tipo Adquisición: Se Modifica Masivamente el tipo de adquisición seleccionado de la lista desplegada y que está ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☒ Modificar Tipo Adquisición

Nuevo Tipo Adquisición
 Compra
 Donación
 Arrendamiento Financiero
 Comodato
 Préstamo
 Otro
 Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 47. Activos - Modificar Tipo Adquisición

Modificar Contrato: Se Modifica Masivamente el Contrato ubicado en la pestaña de Vida Útil, de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☒ Modificar Contrato


Nuevo Contrato

Código CN	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
12345601	Hospimedics	2012-01-01	2012-12-31
1919033301	Rodrigo Sanchez	2011-05-05	2012-05-04
2019001	Susy Suescun		
20190011	Susy Suescun		
3005201103	Nissan Motor CO LTDA.	2012-01-01	2012-12-31
543201	Raikes. y CIA. S. en C.	2011-09-01	2012-08-31
765432101	GP-EMPAQUES INDUSTRIALES	2012-01-02	2019-07-31

☐ In

Imagen 48. Activos - Modificar Contrato

Modificar Número de Póliza: Se Modifica Masivamente el número de la póliza ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva


MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil
☐ Modificar FF Registro
☐ Modificar FF Fabricación
☐ Modificar FF Ingreso Inventario
☐ Modificar FF Instalación
☐ Modificar FF Inicio Operación
☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☒ Modificar Número de Póliza
 Número Póliza
 123345
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☐ Modificar FF Retiro de Póliza
☐ Info. Biomédica

Imagen 49. Activos - Modificar Número de Póliza

Modificar FF Ingreso de Póliza: Se Modifica Masivamente la fecha de ingreso de la póliza ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva


MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil
☐ Modificar FF Registro
☐ Modificar FF Fabricación
☐ Modificar FF Ingreso Inventario
☐ Modificar FF Instalación
☐ Modificar FF Inicio Operación
☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☒ Modificar FF Ingreso de Póliza
 FF Ingreso Póliza
 20/01/2022
☐ Modificar FF Retiro de Póliza
☐ Info. Biomédica

Imagen 50. Activos - Modificar FF Ingreso de Póliza

Modificar FF Retiro de Póliza: Se Modifica Masivamente la fecha de retiro de la póliza ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☐ Modificar Contrato
- ☐ Modificar Número de Póliza
- ☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
- ☒ Modificar FF Retiro de Póliza


FF Retiro Póliza
20/01/2023

☐ Info. Biomédica

Imagen 51. Activos - Modificar FF Ingreso de Póliza

INFO. BIOMÉDICA

Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso de Comercialización: Se Modifica Masivamente el número de registro sanitario INVIMA o el número de permiso de comercialización ubicada en la pestaña de Info. Biomédica de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.



Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☐ Vida Útil
☒ Info. Biomédica

- ☒ Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización
 - ☒ Registro Sanitario Invima
 - ☐ Permiso Comercialización

Nuevo Número
INVIMA 2008EBC-0002081
- ☐ Modificar Impacto en el Proceso
- ☐ Modificar Clasificación por Riesgo
- ☐ Modificar Clasificación por Uso
- ☐ Modificar Proceso Realizado por el Equipo

Imagen 52. Activos - Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso de Comercialización

Modificar Impacto en el Proceso: Se Modifica Masivamente el impacto en el proceso ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. There is a 'MODIFICAR' button with a pencil icon. Below the button, there are two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Below the radio buttons, there is a list of checkboxes: 'Ficha Técnica', 'Vida Útil', 'Info. Biomédica' (checked), 'Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización', 'Modificar Impacto en el Proceso' (checked), 'Nuevo Impacto en el Proceso' (dropdown menu), 'Modificar Clasificación por Riesgo', and 'Modificar Proceso Realizado por el Equipo'. The dropdown menu for 'Nuevo Impacto en el Proceso' is open, showing options: 'Alto' (selected), 'Medio', and 'Bajo'.

Imagen 53. Activos - Modificar Impacto en el Proceso

Modificar Clasificación por Riesgo: Se Modifica Masivamente la clasificación por riesgo ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. There is a 'MODIFICAR' button with a pencil icon. Below the button, there are two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Below the radio buttons, there is a list of checkboxes: 'Ficha Técnica', 'Vida Útil', 'Info. Biomédica' (checked), 'Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización', 'Modificar Impacto en el Proceso', 'Modificar Clasificación por Riesgo' (checked), 'Nueva Clasificación por Riesgo' (dropdown menu), and 'Modificar Proceso Realizado por el Equipo'. The dropdown menu for 'Nueva Clasificación por Riesgo' is open, showing options: 'Ninguno', 'Clase I: Bajo Riesgo', 'Clase IIa: Riesgo Moderado', 'Clase IIb: Alto Riesgo' (selected), 'Clase III: Muy Alto Riesgo', and 'Crítico Ambiental'.

Imagen 54. Activos - Modificar Impacto en el Proceso

Modificar Clasificación por Uso: Se Modifica Masivamente la clasificación por uso ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica

☐ Vida Útil

☒ Info. Biomédica

☐ Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización

☐ Modificar Impacto en el Proceso

☐ Modificar Clasificación por Riesgo

☒ Modificar Clasificación por Uso

Nueva Clasificación por Uso

Ninguno

Ninguno

Diagnóstico

Tratamiento y Mantenimiento de la Vida

Rehabilitación

Prevención

Análisis de Laboratorio

Equipo Industrial de uso Hospitalario

Imagen 55. Activos - Modificar Clasificación por uso

Modificar Proceso Realizado por el Equipo: Se Modifica Masivamente el proceso realizado por el equipo ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica

☐ Vida Útil

☒ Info. Biomédica

☐ Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización

☐ Modificar Impacto en el Proceso

☐ Modificar Clasificación por Riesgo

☐ Modificar Clasificación por Uso

☒ Modificar Proceso Realizado por el Equipo

Nuevo Proceso Realizado por el Equipo

Aparato cuya función común es crear un ambiente con la humedad y temperatura adecuados para el crecimiento o reproducción de seres vivos.

Imagen 56. Activos - Modificar Clasificación por uso

Nota: Estas opciones de modificar masivamente la información biomédica, sólo está habilitada para este tipo de compañías.

Actualizar Contadores

Es la función que facilita la Actualización de los Contadores asociados a los Activos/Equipos. A esta ventana se llega sobreponiendo el cursor sobre el Módulo de Activos y mediante un clic en la opción **Actualizar Contadores**.




Imagen 57. Activos - Transacción Actualizar Contadores

La ventana despliega la lista de los Activos que tienen registrado un Contador dentro de su definición de Ficha Técnica. Junto al Código de cada Activo aparece el tipo de Contador y los datos referentes a la última lectura registrada. Posteriormente, a la derecha de cada línea de un Activo se encuentran disponibles un conjunto de campos para el registro de la información correspondiente a una nueva lectura.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración									
⌚ Activos » Actualizar Contadores									
Actualizar Todos Adicionan Todos Reemplazan									
	Activo	Contador	FF Anterior	Valor Anterior	FF Nueva	Valor Nuevo	AD	RE	Nueva Medición
	☐ BL03	Horas	1999-11-06	9129.00	18/01/2022		☒	☐	
⊖	☒ BL03MT	Horas	2003-06-11	13573.00	18/01/2022		☐	☒	
	☒ BL03MT02	Horas	2003-06-11	13573.00	18/01/2022		☐	☒	
	☐ CA01	Horas	1997-08-21	6543.00	18/01/2022		☒	☐	
	☐ CC-039	Odómetro	2003-08-30	22000.00	18/01/2022		☒	☐	
	☐ CC-041	Kilómetros	2001-01-29	36092.00	18/01/2022		☒	☐	
⊕	☒ CC-049	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	18/01/2022	67540.00	☒	☐	124329.00
	☐ CC-049MO	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	18/01/2022		☒	☐	
	☐ CC-096	Odómetro	1995-11-23	30000.00	18/01/2022		☒	☐	
	☐ CC-098	Odómetro	1995-11-23	30000.00	18/01/2022		☒	☐	
	☐ CMPITIN115	Kilómetros	2002-10-19	17892.00	18/01/2022		☒	☐	

Imagen 58. Activos - Actualizar Contadores

En la gráfica anterior, ventana para Actualización de Contadores, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos. A continuación se describen los campos que componen esta ventana:

Activo: En esta columna aparece el listado de todos los Activos/Equipos que tienen definido un Contador en su Ficha Técnica. Al lado izquierdo del Equipo puede haber dos campos. El primero, al extremo izquierdo un signo Más ⊕ o un signo Menos ⊖, que permiten visualizar u ocultar respectivamente, el despiece del Equipo en aquellos componentes de despiece que también tienen una definición de contador, en su Ficha Técnica. El segundo es una casilla de selección que es marcada cuando se quiere actualizar con un nuevo valor, el contador para el Equipo de esa línea.

Contador: En esta columna se trae automáticamente para cada Equipo el Contador que tenga definido en su Ficha Técnica.

FF Anterior: En esta columna se muestra la fecha de la anterior medición del Contador de cada Equipo.

Valor Anterior: En esta columna se despliega el valor de la medición anterior.

FF Nueva: En esta columna el sistema propone la fecha actual como fecha de la nueva lectura del Contador. Cada fecha se puede asumir o se puede modificar, según sea la fecha de realización de la lectura que se está registrando.

Valor Nuevo: En esta columna se ingresa el valor de la lectura de contador a ser registrada.

AD: Seleccionando esta opción se realiza la adición del campo **Valor Nuevo** al campo **Valor Anterior** y deja el resultado en la columna **Nueva Medición**.

RE: Seleccionando esta opción se copia el valor de la columna **Valor Nuevo** a la columna **Nueva Medición**.

Nueva Medición: En esta columna se listan los valores actualizados de ese contador para el Equipo de cada línea.

Nota: Al finalizar el registro de todas las lecturas de contadores se debe procesar a dar clic en el botón **Actualizar**, el sistema muestra un mensaje alerta y para continuar presionar **ACEPTAR**.




Imagen 59. Activos - Mensaje Alerta Contadores

Realizado el proceso se cambian los datos en rojo de la columna Nueva Medición por color verde, mostrando los campos actualizados:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración									
⌚ Activos » Actualizar Contadores									
Actualizar Todos Adicionan Todos Reemplazan									
	Activo	Contador	FF Anterior	Valor Anterior	FF Nueva	Valor Nuevo	AD	RE	Nueva Medición
	☐ BL03	Horas	1999-11-06	9129.00	19/01/2022		☒	☐	
⊖	☒ BL03MT	Horas	2003-06-11	13573.00	19/01/2022	1542092.64	☐	☒	1542092.64
	☒ BL03MT02	Horas	2003-06-11	13573.00	19/01/2022	1542092.64	☐	☒	1542092.64
	☐ CA01	Horas	1997-08-21	6543.00	19/01/2022		☒	☐	
	☐ CC-039	Odómetro	2003-08-30	22000.00	19/01/2022		☒	☐	
	☐ CC-041	Kilómetros	2001-01-29	36092.00	19/01/2022		☒	☐	
⊖	☒ CC-049	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	☒	☐	158789.00
	☒ CC-049CD	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	☒	☐	158789.00
	☒ CC-049SE	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	☒	☐	158789.00
	☒ CC-049SP	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	☒	☐	158789.00
	☐ CC-049MO	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022		☒	☐	

Imagen 60. Activos - Actualización de Valores Contadores

Adicionalmente, se cuenta con la posibilidad de activar la opción de “No permitir modificaciones por encima del estándar de planeación”, cuya funcionalidad es impedir la carga de contadores por encima de un estándar predefinido para un periodo de tiempo. Para activarla, se debe ingresar con un usuario administrador e ingresar a Valores por Defecto, en la opción Activos, como se indica a continuación:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración									
📌 Valores por defecto									
Compañía Actualizar Cancelar									
General Activos									
Permitir Seriales Duplicados						☐ Si ☒ No			
Validar que incrementos en contadores no sean superiores al Estándar de Planeación Mensual						☒ Si ☐ No			
Manejo de Depreciación por línea Recta						☐ Si ☒ No			
Grupo 1 de Activos						Apoyo administrativo			
Grupo 2 de Activos						Apoyo operacional			
Grupo 3 de Activos						Infraestructura			
Grupo 4 de Activos						Producción			

Imagen 61. Activos - Valores por Defecto - Contadores

Cruce de Activos

En ocasiones se hace necesario hacer búsquedas rápidas de los Activos sobre su asociación con Órdenes, Solicitudes, Paros e Historia; esta transacción hace posible, que en el módulo de Activos se pueda acceder rápidamente a esta información, bien sea uno a uno ó registros preseleccionados en un Subgrupo.

Para acceder se sobrepone el cursor sobre el módulo de **Activos** donde se despliega el submenú de transacciones y a continuación dar clic en **Cruces de Activos** como se muestra a continuación:

The screenshot shows the Win Software SAS interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, Historia Archivada, and Administración. The 'Activos' tab is selected. Below the navigation bar, there is a sub-menu for 'Activos' with options: Modificar Masivamente, Actualizar contadores, Cruces de Activos, and DashBoard Activos. The 'Cruces de Activos' option is highlighted. The main window displays a table of assets with the following columns: Código, Indicadores, Centro de Costo, Ubicación Física, Activo Fijo, Cod. Barras Int., Serial, and Alias. The table contains 32 rows of data, including asset codes like BMMO-MS-32, BMMO-MS-33, etc., and their corresponding details.

Imagen 64. Activos - Ir a Cruce de Activos

A continuación se visualiza la Ventana Visor de Cruces Activos:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración										
Cruces Activos PM SS ADF OT HI										
Indicador	Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	PM asociados	SS asociados	ADF asociados	OT asociados	HI as	
☐	APCO-MN-133	MANOMETRO PRESION AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-134	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITRÓGENO	I - No está en Opera...	● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-135	MANOMETRO OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-136	MANOMETRO DÍOXIDO DE CARBONO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-137	MANOMETRO AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-138	MANOMETRO NITRÓGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-139	MANOMETRO VACÍO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-14	MANOMETRO VACÍO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-140	MANOMETRO OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-141	MANOMETRO DÍOXIDO DE CARBONO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-142	MANOMETRO AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-143	MANOMETRO NITRÓGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-144	MANOMETRO VACÍO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-145	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITRÓGENO	I - No está en Opera...	● ● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-146	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITRÓGENO	I - No está en Opera...	● ● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-147	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITRÓGENO	I - No está en Opera...	● ● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-148	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITRÓGENO	I - No está en Opera...	● ● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-149	MANOMETRO PRESION DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-15	MANOMETRO PRESIÓN DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-150	MANOMETRO DE VACÍO	I - Dado de Baja	● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-151	MANOMETRO PRESION DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-152	MANOMETRO PRESIÓN DE AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-153	MANOMETRO DE VACÍO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-154	MANOMETRO PRESION DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-16	MANOMETRO PRESION TANQUE	I - Dado de Baja	● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-17	MANOMETRO PRESION MONITOR DE CO Y DP	I - Dado de Baja	● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-18	MANOMETRO PRESION DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-19	MANOMETRO PRESION NITRÓGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-20	MANOMETRO PRESION DE DIOXIDO DE CARBONO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-21	MANOMETRO PRESIÓN DE AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	

Imagen 65. Activos - Visor Cruce de Activos

Los títulos de cada columna en color azul permiten organizar la información ascendente o descendente a través de un clic.

Esta transacción contiene las funcionalidades en cada ventana: Subgrupos de información , exportar registros seleccionados , imprimir reportes  y consultar indicadores .

Es posible seleccionar uno a uno en la primera columna **Indicador** a través de un clic en el recuadro ☐ y elegir lo que se desea consultar en los botones superiores en la izquierda:

- Programas: **PM**
- Solicitudes de Servicio: **SS**
- Paros: **ADF**
- Órdenes de Trabajo: **OT**
- Historia de Mantenimiento: **HI**

A continuación se ilustra el siguiente ejemplo:

Cruces Activos PM SS ADF OT HI										
Indicador	Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	PM asociados	SS asociados	ADF asociados	OT asociados	HI asociados	
☒	BMMO-MS-74	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	27
☒	BMMO-MS-75	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	1	28
☒	BMMO-MS-76	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	30
☒	BMMO-MS-77	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	29
☒	BMMO-MS-78	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-79	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-80	MONITOR DE SIGNOS VITALES (TRANSPORTE)	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	35
☐	BMMO-MS-81	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	31
☐	BMMO-MS-82	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	29
☐	BMMO-MS-83	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	34
☐	BMMO-MS-84	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	37
☐	BMMO-MS-85	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-86	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	45
☐	BMMO-MS-87	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	25
☐	BMMO-MS-88	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	21
☐	BMMO-MS-89	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	19
☐	BMMO-MS-90	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-91	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	1	1	1	1	24
☐	BMMO-MS-92	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	26
☐	BMMO-MS-93	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-94	MONITOR DE SIGNOS VITALES #9	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	62
☐	BMMO-MS-95	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-96	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	27
☐	BMMO-MS-97	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	22
☐	BMMO-MS-98	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	18
☐	BMMO-MS-99	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	19

Imagen 66. Activos - Subgrupo Cruce de Activos

La imagen anterior muestra el resultado por cada grilla de PM asociados, SS asociados, OT asociados e HI asociados al subgrupo o conjunto de Activos.

También puede visualizarse en la opción :

Cruces Activos PM SS ADF OT HI										
Indicador	Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	PM asociados	SS asociados	ADF asociados	OT asociados	HI asociados	
☒	BMMO-MS-73	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	28
☒	BMMO-MS-74	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	27
☒	BMMO-MS-75	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	1	28
☒	BMMO-MS-76	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	30
☒	BMMO-MS-77	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	29
☒	BMMO-MS-78	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-79	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-80	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	35
☒	BMMO-MS-81	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	31
☒	BMMO-MS-82	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	29
☒	BMMO-MS-83	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	34
☒	BMMO-MS-84	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	37
☒	BMMO-MS-85	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	28
☒	BMMO-MS-86	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	45
☒	BMMO-MS-87	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	25
☒	BMMO-MS-88	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	21
☒	BMMO-MS-89	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	19
☒	BMMO-MS-90	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-91	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	1	1	1	1	24
☐	BMMO-MS-92	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	26
☐	BMMO-MS-93	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-94	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	62
☐	BMMO-MS-95	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-96	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	27
☐	BMMO-MS-97	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	22
☐	BMMO-MS-98	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	18
☐	BMMO-MS-99	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	0	19

Imagen 67. Activos - Exportar Grilla de Cruce de Activos

Esto puede tardar algunos minutos dependiendo de la cantidad de datos a exportar, para continuar dar clic en el botón **Descargar**. Esto descarga un archivo en formato excel en la estación Cliente:




Imagen 68. Activos - Descarga Grilla de Cruce de Activos

Visualización de la exportación:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Código	Descripción	Estado	PM Asociados	SS Asociados	OT Asociados	HI Asociados	
2	BMMO-MS-08	MONITOR DE SIGNOS VITALES #6	A - En Operación	2	0	0	110	
3	BMMO-MS-09	MONITOR DE SIGNOS VITALES	I - Dado de Baja	3	0	0	37	
4	BMMO-MS-10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	I - Dado de Baja	3	0	0	78	
5	BMMO-MS-100	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	22	
6	BMMO-MS-101	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	18	
7	BMMO-MS-102	MONITOR DE SIGNOS VITALES #10	A - En Operación	2	0	0	44	
8	BMMO-MS-103	MONITOR DE SIGNOS VITALES #8	A - En Operación	2	0	1	45	
9	BMMO-MS-104	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	36	
10	BMMO-MS-105	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	35	
11	BMMO-MS-106	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	25	
12	BMMO-MS-107	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	21	
13	BMMO-MS-108	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	1	0	29	
14	BMMO-MS-109	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	25	
15	BMMO-MS-11	MONITOR DE SIGNOS VITALES	I - Dado de Baja	3	0	0	84	
16	BMMO-MS-110	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	16	
17	BMMO-MS-112	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	28	
18	BMMO-MS-113	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	15	
19	BMMO-MS-114	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	17	
20	BMMO-MS-115	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	21	
21	BMMO-MS-116	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	21	

Imagen 69. Activos - Visualización Descarga Grilla Cruce de Activos

Para continuar y consultar Programas asociados al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón **PM** :

Programas de Mantenimiento

Código AC	Tar	Descripción	Ind	TT	TM	TA	Cri	Pri	
BMMO-MS-74	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCF
BMMO-MS-74	3	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CCF
BMMO-MS-75	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCF
BMMO-MS-75	1	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CCF
BMMO-MS-76	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCF
BMMO-MS-76	2	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CCF
BMMO-MS-77	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCF
BMMO-MS-77	3	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CCF
BMMO-MS-78	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCF
BMMO-MS-78	3	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CCF
BMMO-MS-91	2	SEGURIDAD ELECTRICA	●	I/E	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCF
BMMO-MS-91	1	PREVENTIVO	●	I/E	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CCF

Registros por página: 100 1-12 de 12 / 12

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 70. Activos - Programas Cruce de Activos

Para consultar Solicitudes asociadas al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón  :

Solicitudes de Servicio

Solicitud	Diagnóstico del Usuario	Prioridad	F/H Creación	F/H Tentativa Entrega	Estado	Indicadores
77640	BUENOS DIAS FAVOR REVISAR MONITOR DE SIGNOS VITALES DEL C...	Alta	2022-07-01 09:18		CO	

Registros por página: 100 1-1 de 1 / 1

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 71. Activos - Solicitudes Cruce de Activos

Para consultar ADF asociados al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón  :

Paro	F/H Creación FDA	Activo	Alias	Restricción	Estado	Indicadores	Responsable	Ubicación Física
10	2022-12-29 16:01	BMMO-MS-91	HP-MS-15	No	En análisis		Daniel Acevedo ...	CCES2PT3-UCI CUBI...

Registros por página: 100 1-1 de 1 / 1

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 72. Activos - Paros Cruce de Activos

Para consultar Órdenes de Trabajo asociadas al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón **OT** :

Número OT	Descripción	F/H Creación	Responsable	Pri	F/H Programada	Estado	Indicadores	Cod. Activo
2022 - 2388	PREVENTIVO	2022-06-01 09:51	Dennys Lorena Cár...	3	2022-06-19 00:00	EJ		BMMO-MS-75
2022 - 2803	BUENOS DIASFAVOR REVISAR MONIT...	2022-07-01 12:08	Dennys Lorena Cár...	2	2022-07-01 12:08	EJ		BMMO-MS-91

Registros por página: 100 1-2 de 2 / 2

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 73. Activos - Órdenes Cruce de Activos

Para consultar Historia de Mantenimiento asociada al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón **HI** :

Número OT	Descripción OT	Código AC	CR	Responsable	Indicado
2022 - 916	monitor del cubículo 1 se ha apagado dos veces en la mañana, continua con un ru...	BMMO-MS-75	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 571	PREVENTIVO	BMMO-MS-77	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2518	OXMETRO DEL CUBICULO NUMERO 4 NO SENA CORRECTAMENTE	BMMO-MS-78	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●
2022 - 2468	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-76	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2450	PREVENTIVO	BMMO-MS-76	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2382	PREVENTIVO	BMMO-MS-79	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2196	POR FAVOR REVISAR EL MODULO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE UCI 1 C...	BMMO-MS-78	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1910	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-74	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1909	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-75	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1908	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-79	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1312	revisar modulo del monitor que al retirarlo y pasarlo al monitor de transporte,no ce...	BMMO-MS-74	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 118	PREVENTIVO	BMMO-MS-78	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 117	PREVENTIVO	BMMO-MS-91	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1074	PREVENTIVO	BMMO-MS-74	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2021 - 5317	PREVENTIVO	BMMO-MS-75	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2021 - 5316	PREVENTIVO	BMMO-MS-76	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●

Imagen 74. Activos - Historia Cruce de Activos

Dashboard Activos

Esta transaccion permite ver indicadores gráficos básicos sobre la información de los Activos/Equipos. Para acceder a esta opción se sobrepone el cursor sobre el módulo de Activos en el menú principal donde se despliega un submenú de transacciones disponibles y luego dar clic en "DashBoard Activos".





Imagen 75. Activos - Transacción Dashboard

Este comando permite visualizar en tiempo real el comportamiento de los Activos/Equipos con el fin de usarse como una herramienta para análisis y toma de decisiones rápidas.






Imagen 76. Activos - Dashboard

La información del rectángulo de color naranja ubicado en la parte superior derecha como guía a modo de fracción (N/M), indica el número de registros del subgrupo en el visor(N) sobre el número total de registros de Activos existentes en la base de datos (M). Si no hay preselección, los dos números en sus totales son los mismos. También un indicador de la existencia de un subgrupo, es el ícono  con una pelota de color rojo que se ubica al lado derecho de dicha fracción.






Imagen 77. Activos - Dashboard Subgrupos

Para personalizar la vista de los gráficos o tener una información específica se recomienda hacer subgrupos a través del ícono subgrupo . Asimismo los DashBoards permiten ocultar información con solo dar un clic sobre sus rectángulos de colores como se muestra en la siguiente imagen:




Imagen 78. Activos - Dashboard personalizado

Sí se desea restablecer la información, se debe dar clic al ícono  (actualizar). En cambio, si se desea exportar el gráfico en un formato de imagen, es posible dando clic al ícono de la flecha hacia abajo  como se muestra a continuación:




Imagen 79. Activos - Dashboard personalizado